

Инструкция по установке и тестированию экземпляра программного обеспечения «Программный продукт «Тендим»

Требования к системе:

Тонкий клиент:

Процессор: Intel Celeron с тактовой частотой 2 700 МГц и выше

ARM (архитектура AArch64, 64-разрядные процессоры)

Эльбрус-8С

ОЗУ: 4 Гб и более

Накопитель: Жесткий диск или твердотельный накопитель. При установке используется от 350 Мб

Монитор: Разрешение 1280×768 точек и более высокое

Толстый клиент (пользователь):

Процессор: Intel Celeron с тактовой частотой 2 700 МГц и выше

ARM (архитектура AArch64, 64-разрядные процессоры)

Эльбрус-8С

ОЗУ: 4 Гб и более

Накопитель: Жесткий диск или твердотельный накопитель. При установке используется от 1 Гб

Монитор: Разрешение 1280×768 точек и более высокое

32-разрядный сервер 1С:Предприятия:

Процессор: Intel Pentium IV/Xeon 2,4 ГГц и выше. Желательно использование многопроцессорных или многоядерных машин.

ОЗУ: 2 Гб и выше

Накопитель: Жесткий диск 40 Гб и выше

64-разрядный сервер 1С:Предприятия:

Процессор: Процессор с архитектурой x86-64 (Intel с поддержкой Intel 64, AMD с поддержкой AMD64). Желательно использование многопроцессорных или многоядерных машин.

ОЗУ: Не менее 2 Гб (рекомендуется 4 Гб и выше)

Накопитель: Жесткий диск 40 Гб и выше

Windows

Требования к системе:

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 или более поздней версии.

macOS

Требования к системе:

macOS 10.12 — 10.15, macOS 11, macOS 12, macOS 13, macOS 14.

Linux

Требования к системе:

Архитектура x86, x86-64:

Astra Linux Special Edition 1.6, 1.7 (только вариант ядра generic), Astra Linux Common Edition 2.12, РЕД ОС 7.3 МУРОМ, CentOS 7, Debian 10, 11, 12, Debian 10, 11, 12, Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9, Oracle Linux 7, 8, 9, Ubuntu 20.04, 22.04 LTS, Альт 8 СП, Альт СП 10, Альт Образование 10, Альт Рабочая станция 10, K10, Альт Сервер 10 (только x64), МОС 12.

Архитектура ARM:

Ubuntu 20.04 LTS, 22.04 LTS, Astra Linux Special Edition 1.7, Альт Образование 10, Альт Рабочая станция 10, K10, Альт Сервер 10.


Процессоры Эльбрус-8С:

Эльбрус 7.0, 7.1.


Инструкция:

1. Добавление программы в список баз:


1.1. Запустить ярлык 1С:Предприятие и нажать кнопку «Добавить».




1.2. Выбрать в меню «Создание новой информационной базы» и нажать кнопку «Далее».



1.3. Выбрать в меню «Создание информационной базы без конфигурации для разработки новой конфигурации или загрузки выгруженной ранее информационной базы» и нажать кнопку «Далее».



1.4. Указать имя информационной базы «Тендим».



Добавление информационной базы/группы

Укажите наименование информационной базы:

Информационная база #5


Выберите тип расположения информационной базы:

☒ На данном компьютере или на компьютере в локальной сети

☐ На сервере 1С:Предприятия

< Назад Далее > Отмена

1.5. Указать тип размещения базы - «На данном компьютере или на компьютере в локальной сети» и нажать кнопку «Далее».



Добавление информационной базы/группы

Укажите наименование информационной базы:

Информационная база #5

Выберите тип расположения информационной базы:

☒ На данном компьютере или на компьютере в локальной сети

☐ На сервере 1С:Предприятия

< Назад Далее > Отмена

1.6. Указать папку, где будет размещена база. Кнопка «Далее».

Добавление информационной базы/группы

Укажите параметры информационной базы:

Каталог информационной базы:

Язык (Страна):
русский (Россия)

< Назад **Далее >** Отмена

1.7. Последнюю вкладку оставить без изменений. Кнопка «Готово».

Добавление информационной базы/группы

Укажите параметры запуска:

Вариант аутентификации (определения пользователя):

- ☒ Выбирать автоматически
- ☐ Запрашивать имя и пароль

Скорость соединения: Обычная

Дополнительные параметры запуска:

☐ Запретить локальное распознавание речи

Основной режим запуска:

- ☒ **Выбирать автоматически**
- ☐ Тонкий клиент
- ☐ Веб-клиент
- ☐ Толстый клиент

Версия 1С:Предприятия: 8.3


Разрядность: Автоматически

< Назад **Готово** Отмена


2. Загрузка демонстрационного файла в базу:

2.1. Запустить ярлык 1С:Предприятие.


2.2. Выбрать базу «Тендим» и нажать кнопку «Конфигуратор».




2.3. После открытия конфигуратора перейти в меню Конфигурация и нажать кнопку «Открыть конфигурацию».




2.4. Затем, снова перейти в меню Конфигурация и нажать кнопку «Загрузить конфигурацию из файла».



2.5. В появившемся окне выбрать вариант «Архив» и указать адрес, где лежит папка с архивом. Нажать кнопку «Загрузить».




2.6. При появлении уведомления нажать кнопку «Принять».




3. Настройка программы:


3.1. Зайти в меню Администрирование, нажать кнопку «Пользователи».




3.2. Нажать на «+», в открывшемся меню вписать имя «Администратор» и перейти на вкладку «Прочие».




3.3. Поставить галку в строках «Администратор системы», «Администрирование», «(БСП) Полные права», «Полные права», «(УТО) Полные права» и нажать кнопку «ОК».






3.4. Выйти из конфигуратора и запустить ярлык 1С:Предприятие.

3.5. Выбрать базу «Тендим» и нажать кнопку «1С:Предприятие».



3.6. Выбрать пользователя «Администратор» и нажать кнопку «Войти».



3.7. Ожидать окончания загрузки.

